

# Настройки интерфейса

Модуль «Настройки интерфейса» расположен в Меню – Обслуживание. Данный модуль предоставляет возможность настройки некоторых параметров web-интерфейса.

## Общие настройки

Муми-дол > Настройки интерфейса Туве Янссон 10

Язык: Русский

Вид пользователей: Деревом

Таймаут сессии \*  
30

Разрешить авторизацию по IP

Поле «Язык» - предоставляет возможность выбора языка отображения web-интерфейса (русский или английский).

Поле «Вид пользователей» - позволяет задать вид отображения Пользователей в модуле «[Пользователи](#)». Отображение может быть представлено деревом или списком.

Поле «Таймаут сессии» - позволяет задать время таймаута. Таймаут сессии определяет время бездействия Пользователя «ИКС» в web-интерфейсе, по окончании которого Пользователь будет отключен (разлогинен) от веб-интерфейса. Стоит отметить, что если web-интерфейс открыт на странице с динамическим содержимым, то таймаут сессии не наступит.

Флаг «Разрешать авторизацию по IP» - позволяет всем Пользователям, заведенным на «ИКС» с указанным IP-адресом, проходить авторизацию и аутентификацию без введения логина и пароля.

## Порты и сертификаты

Порт веб-интерфейса \*

Сертификат для веб-интерфейса

Autogenerated  
GUI\_5de97fba7a3837.82479163

Поле «Порт веб-интерфейса» - позволяет задать порт, на котором работает web-интерфейс «ИКС». По умолчанию это 81 порт.

Поле «Сертификат для веб-интерфейса» - так как веб-интерфейс «ИКС» работает только по протоколу https, то для доступ к веб-интерфейсу необходимо иметь [сертификат](#). По умолчанию, «ИКС» создает само подписанный сертификат «Autogenerated GUI...». Так как сертификат является само подписанным, все интернет браузеры будут считать его не достоверным. Для того чтобы зайти в веб-интерфейс «ИКС», необходимо добавить данный сертификат в интернет браузер.

Поле «Порт веб-почты» - позволяет задать порт, на котором работает веб-интерфейс почты «ИКС» (Roundcube). По умолчанию это 81 порт, но для доступа к веб-интерфейсу почты «ИКС» необходимо ввести в адресной строке «/rc/», после указания порта. Или при авторизации в веб-интерфейсе «ИКС» перейти по ссылке «Веб-почта». При изменении номера порта по умолчанию, доступ к веб-интерфейсу почты станет в формате <ip-адрес «ИКС»>:<вновь заданный порт>. Стоит отметить, что при изменении порта по умолчанию необходимо чтобы был указан сертификат в поле «Сертификат для веб-почты», так как веб-интерфейс почты «ИКС» доступен по протоколу https. Если был задан 80 порт, то при обращении к веб-почте необходимо, либо указывать явный прокси в браузере, либо использовать [прозрачный прокси](#) в «ИКС», но в поле «Исключения для прозрачного прокси» указать IP-адрес «ИКС».

Поле «Сертификат для веб-почты» - аналогично полю «Сертификат для веб-интерфейса». Само подписанный сертификат имеет имя «Autogenerated MailServer...». Данное поле может быть не заполненным, если значение полей «Порт веб-интерфейса» и «Порт веб-почты» совпадают.

## Ссылки в окне авторизации

### Ссылки в окне авторизации

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Скрывать ссылку на веб-почту | <input type="checkbox"/> Скрывать ссылку на Captive portal        |
| <input type="checkbox"/> Скрывать ссылку на Xphone    | <input type="checkbox"/> Скрывать ссылку на программу авторизации |

Флаг «Скрывать ссылку на веб-почту в окне авторизации» - позволяет скрывать ссылку «Веб-почта» в окне авторизации «ИКС».

Флаг «Скрывать ссылку на программу авторизации в окне авторизации» - позволяет скрывать ссылку «Программа авторизации», по которой можно скачать программу xauth, в окне авторизации «ИКС».

Для того, чтобы внесенные изменения применились необходимо нажать кнопку «Сохранить».

From:  
<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:  
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:guisetup&rev=1580131727>

Last update: **2020/01/27 16:28**

