

# Удалённое управление


Удаленное управление    Настройки    Узлы    Журнал

 **Удаленное управление**  
Удаленное управление ИКС не настроен

Журнал ↻

Модуль «Удаленное управление» расположен в Меню «Сеть». Данный модуль позволяет из web-интерфейса главного «ИКС» заходить по защищённому каналу на web-интерфейсы подчиненных «ИКС». На основной вкладке модуля отображается: состояние модуля (не настроен / запущен / остановлен); кнопка «Включить» / «Выключить»; а также журнал с последними системными сообщениями от модуля.

Удаленное управление    Настройки    Узлы    Журнал

 **Удаленное управление**  
Удаленное управление ИКС запущен

Журнал ↓↑    ↻

started  
13:16:05

connecting to 192.168.17.246:49494 ...  
13:16:05

ebus client [skyd-client] connected  
13:16:05

dial tcp 192.168.17.246:49494: connect: operation timed out  
13:17:20

dial tcp 192.168.17.246:49494: connect: operation timed out  
13:18:40



## Настройки

Удаленное управление    **Настройки**    Узлы    Журнал

---

**Использовать удаленное управление**


**Корневой сертификат \***                      **Сертификат \***


**Режим:**

**Сервер**


**Автоматически создавать разрешающее правило**




**Клиент**



**ID**



**IP сервера \***



Флаг «Использовать удаленное управление» позволяет устанавливать использование удаленного управления и производить соответствующие настройки. Если установлен данный флаг, то предлагается выбрать режим работы «ИКС» - «Сервер» или «Клиент», а также установить корневой и конечный сертификаты из модуля «Сертификаты». Если выбрать режим «Сервер», то данный «ИКС» будет выступать в роли сервера, а остальные «ИКС» будут подключаться к нему. Также станет доступен флаг «Автоматически создавать разрешающее правило» для создания разрешающего правила в наборе правил межсетевого экрана. Если выбрать режим «Клиент», то данный «ИКС» будет выступать в роли клиента и им можно будет управлять с «ИКС», который выступает в роли сервера. По мимо этого станут доступными поля «ID» и «IP сервера» для заполнения. В поле «ID» указывается уникальный идентификатор клиента, генерируемый автоматически (но его можно изменить), в формате «node-\*\*\*\*\*», где '\*' – это цифра или любой латинский символ (поле регистр зависимое). В поле «IP сервера» может указываться как IP-адрес, так и доменное имя сервера.

В общем случае, для функционирования удаленного управления, необходимо создать три сертификата на «ИКС» с ролью «Сервер»: Корневой Сертификат, Конечный Сертификат для Сервера, Конечный Сертификат для Клиента. Далее создание сертификатов рассматривается через модуль «Сертификаты» в «ИКС».

При создании Корневого Сертификата его тип должен быть «CA».

При создании Конечного Сертификата для Сервера в поле «Имя или адрес хоста» должно быть

указано или доменное имя системы или внешний IP-адрес «ИКС» с ролью «Сервер», тип сертификата должен быть «Конечный сертификат», в качестве шаблона рекомендуется выбрать «VPN-сервер».

При создании Конечного Сертификата для Клиента указывается тип сертификата «Конечный сертификат», а в качестве шаблона рекомендуется выбрать «VPN-клиент».

Соответственно на «ИКС» с ролью «Сервер» размещаются сертификаты: Корневой Сертификат и Конечный Сертификат для Сервера. А на «ИКС» с ролью «Клиент» сертификаты: Корневой Сертификат и Конечный Сертификат для Клиента (рекомендуется экспорт сертификатов производить в формате PKCS 12). В связи с особенностью реализации TLS, существует два режима взаимодействия между клиентом и сервером:

1. Частично защищенный. Если на «ИКС» с ролью «Клиент» в Удалённом управлении во вкладке «Настройки» в поле «IP сервера» указать IP-адрес, то защита канала будет односторонней. Т.е. «ИКС» с ролью «Клиент» не будет проверять сертификат «ИКС» с ролью «Сервера», при этом «Сервер» будет проверять «Клиентский» сертификат. Данная особенность открывает доступ к атаке Man-In-The-Middle (MITM), в которой злоумышленник может подменить сертификат «Сервера» и перехватывать трафик.
2. Полная защита. Для обеспечения полной защиты необходимо:
  - При создании Конечного Сертификата для Сервера в поле «Имя или адрес хоста» указать ИМЯ\_ХОСТА.
  - На «ИКС» с ролью «Клиент» создать DNS-зону для ИМЯ\_ХОСТА, которая будет ссылаться на IP-адрес «Сервера».
  - На «ИКС» с ролью «Клиент» в Удаленном управлении во вкладке «Настройки» в поле «IP сервера» указать ИМЯ\_ХОСТА. При таком взаимодействии «Клиента» с «Сервером», обе стороны проверяют передаваемые сертификаты, а атака MITM не возможна.

## Узлы

---

Удаленное управление	Настройки	<b>Узлы</b>	Журнал
----------------------	-----------	-------------	--------

---

Редактировать	Удалить				
---------------	---------	--	--	--	--

---

Имя ▾	ID	IP-адрес	Статус	Описание
-------	----	----------	--------	----------

В «ИКС» с ролью «Сервер» на данной вкладке содержится перечень всех «ИКС» с ролью «Клиент», которые были подключены к удаленному управлению. Перечень представлен в виде таблицы со столбцами:

- Имя. По умолчанию устанавливается из столбца ID. Является изменяемым полем. - ID. Содержит уникальный идентификатор, заданный на «ИКС» с ролью «Клиент». - IP-адрес. Содержит IP-адрес «ИКС» с ролью «Клиент». - Статус. Содержит значение подключен/ не

подключен. - Описание. По умолчанию пустое поле, предназначено для занесения пометок от системного Администратора.

Кнопка «Редактировать» - позволяет редактировать доступные значения в столбцах таблицы. Кнопка «Удалить» удаляет информацию о подключенном «ИКС» к удаленному управлению. Для перехода в GUI удаленного «ИКС» необходимо дважды кликнуть по его записи в таблице.

## Журнал

Удаленное управление    Настройки    Узлы    **Журнал**

06.11.2019 - 06.11.2019    **Сегодня**    Неделя    Месяц    Другой период ▾    ↻

↑ Экспорт    Удалить логи    Поиск... 🔍

started 13:16:05
connecting to 192.168.17.246:49494 ... 13:16:05
ebus client [skyd-client] connected 13:16:05

В закладке «Журнал» отображается сводка всех системных сообщений модуля с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение, подключение пользователя) - зеленым, предупреждения - желтым, ошибки - красным. В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи».

From:  
<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:  
[https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:remote\\_control&rev=1573395752](https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:remote_control&rev=1573395752)

Last update: **2020/01/27 16:28**

