

Настройки почтового сервера

Модуль «Настройки» расположен в Меню «Почта». Данный модуль предназначен для настройки почтового сервера и содержит три вкладки: «Настройки», «Защита от спама» и «Адресная книга».

Вкладка «Настройки»

Сетевые настройки.

25	↑ ↓	110	↑ ↓	143	↑ ↓
<input checked="" type="checkbox"/> Включить SMTP через 587 порт					
<input checked="" type="checkbox"/> Автоматически создавать разрешающее правило					
<input checked="" type="checkbox"/> Доступ к почтовому серверу					
Интерфейсы для SMTP			Интерфейсы для POP3/IMAP		
Порт SMTP: 25					
Порт POP3: 110					
Порт IMAP: 143					
Интерфейсы для SMTP: (все)					
Интерфейсы для POP3/IMAP: (все)					

Порт SMTP/POP3/IMAP - позволяет изменить стандартные порты приема и отправки почтовых сообщений. Поля «Интерфейсы для SMTP» и «Интерфейсы для POP3/IMAP» предназначены для указания интерфейсов, заданных на «ИКС», на которых будут работать протоколы SMTP/POP3/IMAP. По умолчанию работа идет на всех интерфейсах. При установке флажка в поле «Автоматически создавать разрешающее правило» будет выполнена установка разрешающего правила в межсетевом экране для портов SMTP/POP3/IMAP. Перейти к списку существующих правил и их настройке можно щелкнув по появившейся гиперссылке «Доступ к почтовому серверу».

Шифрование

Почтовый сервер «ИКС» по умолчанию работает в режиме «**Без шифрования**» по протоколам SMTP, POP3/IMAP. Данный режим рекомендуется использовать только в защищенной сети. Так как в данном режиме злоумышленники, при помощи прослушивания канала, могут получить информацию об имени и пароле Пользователя.

Режим «**Необязательное**». Если ПО клиента не поддерживает шифрование, пароль передается по не зашифрованному каналу, в открытом виде. Если ПО клиента поддерживает шифрование, то авторизация происходит уже внутри зашифрованного соединения.

Режим «**С шифрованием**». В этом режиме при авторизации Пользоваться по протоколам SMTP, POP3/IMAP, STARTTLS пароль передается только внутри зашифрованного соединения.

Ниже описана настройка блока «Шифрование» для режимов «Необязательное» и «С шифрованием».

SMTP <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">С шифрованием ▾</div> Сертификат <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Autogenerated MailServer_5da8560bcf7501.40267528 ✕</div> <input checked="" type="checkbox"/> Включить SMTPS Порт SMTPS * <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">465</div> <input checked="" type="checkbox"/> Автоматически создавать разрешающее правило <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">✔ Доступ к почтовому серверу по SMTPS</div>	POP3/IMAP <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">С шифрованием ▾</div> Сертификат <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Autogenerated MailServer_5da8560bcf7501.40267528 ✕</div> <input checked="" type="checkbox"/> Включить POP3S/IMAPS Порт POP3S * <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">995</div> Порт IMAPS * <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">993</div> <input checked="" type="checkbox"/> Автоматически создавать разрешающее правило <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">✔ Доступ к почтовому серверу по POP3S/IMAPS</div> Длина ключа DH (Diffie-Hellman) <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">2048 бит ▾</div>
--	---

- Поле «Сертификат для SMTP» - позволяет выбрать сертификат для протокола SMTP из заведенных на «ИКС». Включает использование зашифрованного соединения по методу STARTTLS поверх использования обычного TCP-соединения по протоколу SMTP на стандартном 25 порту. Данное шифрование является компромиссным. Если удаленная сторона не поддерживает шифрование, то письмо будет отправляться/приниматься по не зашифрованному протоколу SMTP.
- Поле «Сертификат для IMAP/POP3» - позволяет выбрать сертификат для протоколов IMAP/POP3 из заведенных на «ИКС». Включает использование зашифрованного соединения по методу STARTTLS поверх использования обычного TCP-соединения по протоколам IMAP/POP3 на стандартных портах 143/110 соответственно.

- Флаги «Включить SMTPS» и «Включить POP3S/IMAPS» позволяют включить шифрование для протоколов SMTPS, IMAPS, POP3S на не классических портах в параллель 25/110/143 портам. Главным отличием является обязательное использование шифрования, компромисс не возможен. В почтовом сервере «ИКС» используются только криптографические протоколы TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2. Использование SSL2 и SSL3 для безопасности, отключено.
- Поля «Порт SMTPS», «Порт POP3S», «Порт IMAPS» позволяют задать номера портов для протоколов SMTPS, IMAPS, POP3S соответственно.
- Поле «Длина ключа DH (Diffie-Hellman)» - позволяет установить длину ключа при шифровании методом STARTTLS и для криптографических протоколов TLS, различных версий, при использовании протоколов IMAP/POP3 и IMAPS/POP3S. Стоит отметить, что рекомендуемая длина ключа 2048 бит, по умолчанию стоит 1024 бита для оптимизации первого запуска «ИКС».

Отправка писем

Отправка писем:

Максимальный размер письма *

Mб

 Ограничить частую отправку писем

Максимальное количество писем с одного IP-адреса в минуту

 Игнорировать при отправке писем с адресов и сетей из белого списка

Следующие настройки нужны для задания различных ограничений при отправке писем:

- Поле «Максимальный размер письма» - задает ограничение на загрузку вложений через веб-почту (встроенный клиент roundcube).

- Флаг «Ограничить частую отправку писем» - включает ограничения, на отправку писем через почтовый сервер «ИКС».

- Поле «Максимальное количество писем с одного IP-адреса в минуту» - задает величину максимального количества писем, отправляемых за одну минуту, с одного IP-адреса. Данное ограничение не действует на письма, отправленные из веб-интерфейса предустановленного клиента электронной почты.

- Флаг «Игнорировать при отправке писем с адресов и сетей из белого списка» - создает исключение в ограничении «Ограничить частую отправку писем» для IP-адресов и сетей указанных в блоке «Белый список» ниже.

Почтовая очередь

Почтовые сообщения, которые не были отправлены, помещаются в очередь на повторную отправку.

Почтовая очередь:

Интервал между попытками отправки *

 ^
v мин.

Время ожидания в очереди от *

 ^
v мин.

до *

 ^
v мин.

Максимальное время нахождения письма в очереди *

 ^
v мин.

Отправка писем:

Максимальный размер письма: MБ

Ограничить частую отправку
писем:

Максимальное количество
писем с одного IP-адреса в
минуту:

Игнорировать при отправке
писем с адресов и сетей из
белого списка:

Следующие настройки нужны для задания различных интервалов времени при повторной отправке почтовых сообщений:

- Поле «Интервал между попытками отправки» - позволяет задать время запуска демона (демон - это программа работающая в фоновом режиме), через которое он будет проверять время нахождения письма в очереди (по умолчанию составляет 30 минут).

- Поле «Время ожидания в очереди» - позволяет задать интервал времени для письма в очереди, при котором демон попытается повторно отправить данное письмо из очереди (по умолчанию составляет от 180 минут до 300 минут). Например, письмо было не отправлено, при этом демон по умолчанию запускается каждые 30 минут, это означает, что демон запустится через время delta, где delta может принимать значение из промежутка - [0m;30m]. Таким образом повторная отправка будет произведена через 180+delta. В случае, если повторная отправка не произошла, письмо вновь попадает в очередь отправки, счетчик времени нахождения письма в очереди становится равным нулю и нижняя граница (в нашем случае 180 минут) для данного письма будет сдвинута автоматически, но не превысит верхней границы. Попытки отправить письмо будут повторяться до тех пор, пока общее время нахождения письма в очереди не достигнет значения указанного в поле «Максимальное время нахождения

письма в очереди».

- Поле «Максимальное время нахождения письма в очереди» - позволяет указать максимальное общее время нахождения письма в очереди, по достижению которого отправителю будет отправлено уведомление о том, что его письмо было не отправлено (по умолчанию 5760 минут).

Отправка через внешний SMTP.

Релей по умолчанию: Порт:

Использовать SMTPS
 Использовать SMTP-авторизацию

Логин*: Пароль*:

Подменять адрес отправителя

Адрес отправителя*:

Релей по умолчанию: : SSL

Использовать SMTP-авторизацию:

Логин:

Пароль:

Подменять адрес отправителя:

Адрес отправителя:

В «ИКС» можно настроить отправку исходящей почты через другой SMTP-сервер для всех писем, кроме писем адрес назначения которых является локальный домен или получатель. Для того, чтобы включить отправку исходящей почты через другой SMTP-сервер, необходимо прописать его адрес (доменное имя или IP) в поле «релей по умолчанию» и задать порт для подключения. Флаг «SSL» используется только для соединения по протоколу SMTPS на порту 465. Таким образом, флаг для отправки писем на порт назначения 465 обязателен. При соединении на 25 порт, флаг SSL не должна стоять, т.к. шифрование соединения через расширение STARTTLS будет выбрано автоматически, в зависимости от поддержки данного способа шифрования соединения удаленной стороной. Если внешний SMTP-сервер требует аутентификацию пользователя, то необходимо установить флаг «Использовать SMTP-авторизацию» и указать логин и пароль пользователя. Стоит отметить, что при отправке почтовых сообщений через SMTP сервера mail.ru / yandex.ru / gmail.com и др., необходимо

поставить флаг «Подменять адрес отправителя», т.к. для данных почтовых серверов необходимо, чтобы адрес отправителя (заголовок FROM) совпадал с пользователем, под которым была выполнена авторизация, а также задать адрес отправителя в поле «Адрес отправителя».

Списки ограничений

Списки ограничений:



Позволяет добавить списки белых и черных адресов, с которых разрешена или запрещена входящая корреспонденция. При нажатии на кнопку «Белый список» будет открыто новое диалоговое окно, в котором возможно добавить: IP-адрес, доменное имя, сеть (в том числе заведенную в «ИКС»), почтовый сервер (например, @mail.ru), почтовый ящик. С которых «ИКС» будет всегда принимать почтовые сообщения без проверки серыми списками и проверки соответствия прямой и обратной записей в DNS, а так же без авторизации. **Внимание! Следует заносить в этот список только отправителей, которым действительно стоит доверять.**

При нажатии на кнопку «Черный список» будет открыто новое диалоговое окно, в котором возможно добавить: IP-адрес, доменное имя, сеть, почтовый сервер (например, @mail.ru), почтовый ящик. С которых «ИКС» не будет принимать почтовые сообщения.

Общие настройки

Домен по умолчанию для авторизации

Жесткий диск для хранения почты *

Имя сервера в команде SMTP HELO при отправке письма

При создании ящика автоматически создавать папки

 Sent Drafts Junk Trash

Домен по умолчанию для авторизации

Данный блок позволяет выбрать заведенный на «ИКС» почтовый домен при авторизации клиента. Например, на «ИКС» заведен почтовый домен domain.local, а Пользователю, из

данного домена, задано имя ящика – usermail. То при выборе в данном блоке «domain.local», Пользователь при обращении к почтовому серверу «ИКС» через почтового клиента или через web-интерфейс в поле «Имя пользователя» может указывать только – usermail, а не usermail@domain.local.

Жесткий диск для хранения почты

Данный блок позволяет переместить хранилище почты на отдельный жесткий диск. По умолчанию почта хранится в основном системном разделе (там, где установлен «ИКС»). При изменении места хранения почты, будет произведено копирование всех писем с текущего жесткого диска на новый. Ход копирования почты с диска на диск возможно отслеживать в Меню – Обслуживание – Система – Задачи. Если новый жесткий диск уже содержит файлы с почтой, то копирование производится не будет (только для «ИКС» 5.1.7 и выше).

Имя сервера в команде SMTP HELO при отправке письма

Позволяет задать имя хоста, которое будет передано в команде SMTP HELO или EHLO удаленной стороне при отправке письма.

При создании ящика автоматически создавать папки

Позволяет задать список стандартных папок, создаваемых в почтовом ящике. При необходимости можно изменить состав.

Антивирусная проверка вложений

Антивирусная проверка вложений:

- Проверять почту антивирусом Clamav
- Проверять почту антивирусом Касперского

Данный блок включает проверку входящих и исходящих писем на наличие в них вирусов. При положительном результате вместо самого письма получателю придет сообщение о результатах проверки, а само письмо будет во вложении к сообщению. Проверка антивирусом (Clamav, DrWeb, Касперского, для использования антивируса необходимо произвести соответствующую настройку) активируется за счет установки соответствующего флага напротив имени антивируса.

DKIM-подпись

DKIM-подпись:

Проверять DKIM-подпись

Создавать DKIM-подпись

Селектор

Более подробно о DKIM-подписях возможно посмотреть здесь

https://ru.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail.

- Флаг «Проверять DKIM-подпись». Включает проверку входящих писем на наличие и правильность DKIM-подписи.
- Флаг «Создать DKIM-подпись». Активирует добавление DKIM-подписи в отправленные с «ИКС» письма.
- Поле «Селектор». По умолчанию, в «ИКС» используется селектор default. Так как для одного домена может быть несколько почтовых серверов, то необходимо для каждого почтового сервера в одном домене создавать свой DKIM-селектор.

Разное

Использовать DLP

Перекодировать тему в UTF-8

Поддержка SMTPUTF8

Использовать DLP

При установке флага включает проверку почтовых сообщений модулем DLP (устанавливая флаг в Меню – Защита – DLP – Настройки – флаг «Использовать DLP для почты»), при условии правильной настройки и функционирования модуля DLP.

Перекодировка тему в UTF-8

Позволяет установить флаг «Перекодировать тему в UTF-8». При установленном данном флаге, письма отправляемые с почтового сервера «ИКС», будут иметь кодировку темы письма UTF-8.

Поддержка SMTPUTF8

Данный флаг включает/выключает поддержку кодировки UTF-8 при приеме отправке писем.

Вкладка "Защита от спама"

Во вкладке «Защита от спама» можно выполнить настройки серверов, содержащих черные списки, а также настроить режим работы серого списка в «ИКС».

Черные списки DNSBL

<input type="button" value="Добавить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
<hr/>	
dul.dnsbl.sorbs.net	
<hr/>	
bl.spamcop.net	
<hr/>	
cbl.abuseat.org	

Серые списки (greylisting)

Использовать серые списки

Игнорировать повторную отправку *

10	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	сек.
----	----------------------------------	----------------------------------	------

Ожидать повторной отправки *

5	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	часов
---	----------------------------------	----------------------------------	-------

Хранить в белом списке *

14	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	дней
----	----------------------------------	----------------------------------	------

Черные списки DNSBL (DNS Blackhole List)

Данный блок позволяет добавить/удалить хосты содержащие черные списки DNSBL. Данные списки используются для борьбы со спамом. Почтовый сервер «ИКС» при получении письма обращается ко всем хостам, указанным в данном списке, и проверяет в них наличие IP-адреса отправителя, с которого принимает сообщение. При не ответе или положительном ответе одного из хостов «ИКС» считает, что происходит попытка приёма спам-сообщения. Сообщение не принимается, а серверу отправителя сообщается ошибка 5xx (неустраняемая ошибка).

Серые списки (Greylisting)

Данный блок предназначен для установки автоматической блокировки спама. При установке флажка «Использовать серые списки» «ИКС» будет отслеживать поведение почтовых серверов, которые отправляют письма на «ИКС». О методологии блокировки можно прочитать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.

Настройка серых списков происходит по трем параметрам – поле «игнорировать повторную отправку» в секундах (предполагается, что достоверный почтовый сервер не отправит в данное время повторно письмо); поле «ожидать повторной отправки» указывается в часах (предполагается, что письмо должно прийти не позже указанного времени); поле «хранить в белом списке» указывается в днях (предполагается, что почтовый сервер прошедший проверку не будет подвержен ей определенное количество дней).

Вкладка «Адресная книга»

ООО "Организация" > Почта > Настройки > Адресная книга

Настройки Защита от спама **Адресная книга**

Порт *

389

Base DN

dc=ics, dc=local

Использовать Адресную книгу ИКС

Пропускать группы

Вкладка «Адресная книга» определяет параметры адресной книги почтового сервера «ИКС» для клиентских программ Пользователей. Здесь можно определить порт на котором работает LDAP, настроить параметр Base DN (базу поиска для LDAP, можно указать несколько через точку с запятой), включить или выключить использование адресной книги, флаг «Использовать Адресную книгу ИКС». Стоит отметить, что данный флаг позволяет передавать всем почтовым клиентам адресную книгу, но при установленном данном флаге возможно не передавать адресную книгу в Roundcube (соответствующая настройка производится в Меню - «Почта» - «Веб-почта» - вкладка «Настройки»).

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:
https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:mail_setup&rev=1573403144

Last update: **2020/01/27 16:28**

