

Веб

Модуль «Веб» расположен в Меню «Файловый сервер». Данный модуль предназначен для настройки и управления веб-сервера и содержит четыре вкладки: «Веб-сервер», «Настройки», «Веб-ресурсы» и «Журнал».

Веб-сервер — это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потокom или другими данными.

Веб-сервером называют как программное обеспечение, выполняющее функции веб-сервера, так и непосредственно компьютер, на котором это программное обеспечение работает.

Клиент, которым обычно является веб-браузер, передаёт веб-серверу запросы на получение ресурсов, обозначенных URL-адресами. Ресурсы — это HTML-страницы, изображения, файлы, медиа-потомки или другие данные, которые необходимы клиенту. В ответ веб-сервер передаёт клиенту запрошенные данные. Обмен происходит по протоколу HTTP.

Веб-сервер

ООО "Организация" > Веб-сервер

Администратор


14

Веб-сервер

Настройки

Веб-ресурсы

Журнал



Веб-сервер

Отвечает за веб-доступ к файлам

запущен

Выключить

Журнал

↓↑

↺

[core:notice] [pid 54868] AH00094: Command line: '/usr/local/sbin/httpd -D NOHTTPACCEPT'

10:43:07

[mpm_prefork:notice] [pid 54868] AH00163: Apache/2.4.41 (FreeBSD) configured -- resuming normal operations

10:43:07

[mpm_prefork:notice] [pid 44205] AH00169: caught SIGTERM, shutting down

10:43:07

nss_ldap: could not search LDAP server - Server is unavailable

10:32:34

nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldapi://127.0.0.1: Can't contact LDAP server

10:32:34

Вкладка «Веб-сервер». На данной вкладке отображается состояние веб-сервера, кнопка «Выключить» (или «Включить» если модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Настройки

Веб-сервер

Настройки

Веб-ресурсы

Журнал

Имя хоста *

company.ru

Е-mail администратора *

admin@company.ru

Порт HTTP *

80

Порт HTTPS *

443

☐ Перенаправлять с HTTP на HTTPS

Сертификат для HTTPS

(не использовать)

Вкладка «Настройки» предназначена для настройки веб-сервера ИКС.

Поле	Назначение
Имя хоста	определяет внешнее доменное имя хоста, необходимо для корректной работы веб-ресурса по доменному имени
Е-mail администратора	позволяет указать e-mail ответственного за веб-сервер системного администратора на тот случай, если в работе сервера возникнут перебои. А также данное поле используется для получения Let's Encrypt сертификата
Порт HTTP	предназначено для указания порта, по которому веб-сервер принимает HTTP-запросы (по умолчанию 80)
Порт HTTPS	предназначено для указания порта, по которому веб-сервер принимает HTTPS-запросы (по умолчанию 443)
Сертификат для HTTPS	можно назначить службе заранее созданный сертификат для работы сервера по защищённому протоколу HTTPS с использованием SSL.

Флаг «Перенаправлять с HTTP на HTTPS» предназначен, чтобы веб-сервер всегда работал по защищенному соединению.

☒ Автоматически создавать разрешающее правило

Доступ к WEB-серверу

Тип авторизации

☐ Через домен

☒ Учетная запись ИКС

Флаг «Автоматически создавать разрешающее правило» создает [разрешающее правило](#) в [межсетевом экране](#) на HTTP/HTTPS-порты веб-сервера из внешних сетей.

Внимание! При установке флага «Автоматически создавать разрешающее правило» будет

открыта уязвимость Anti DNS Pinning ([DNS rebinding](#)), при данном действии вся ответственность полностью ложится на системного администратора.

Тип авторизации позволяет определить, каким образом пользователи будут авторизоваться на ресурсе при входе, если веб-ресурс или виртуальный хост не предназначены для гостевого входа.

Веб-ресурсы

Веб-сервер

Настройки

Веб-ресурсы


Журнал

Добавить


Удалить

Редактировать


Поиск...




 **blablabla.com** (<http://blablabla.com>)

Ссылка на виртуальный хост

 **myhost.ru** (<http://myhost.ru>)

Виртуальный хост - сайт

Источник:  /secondary/web/


DNS-записи:  @.myhost.ru.  ns1.myhost.ru.  www.myhost.ru.

База данных...

Удалить

Редактировать

Выключить

 **scripts** (<http://192.168.17.246/scripts>)

Веб-ресурс

Вкладка «Веб-ресурсы» предназначена для управления собственными интернет-сайтами, размещенными на ИКС.

В ИКС можно создавать следующие типы веб-ресурсов:

Веб-ресурс	Отвечает на http-запросы по ip-адресам интерфейсов ИКС
Виртуальный хост	Позволяет создать неограниченное количество веб-ресурсов, отвечающих каждый за свой веб-сайт по имени сайта
Виртуальный хост с перенаправлением	Позволяет ИКС перенаправлять запросы на указанное имя сайта в случае, когда сам сервер с сайтом находится к примеру в локальной сети предприятия (аналог перенаправления портов)
Ссылка на виртуальный хост	Создает псевдоним для виртуального хоста

Веб-ресурс

Добавление веб-ресурса

Имя ресурса *

scripts

Описание

Источник *

/secondary/web/scripts/ ✕

☐ Разрешить листинг директорий

☒ Разрешить выполнение PHP скриптов

Кодировка по умолчанию

UTF-8 Unicode

Для добавления веб-ресурса необходимо нажать «Добавить» - «Веб-ресурс», откроется диалоговое окно, в котором будет предложено ввести «Имя ресурса», «Источник» (обязательные параметры) и «Описание» (не обязательный параметр).

Поле	Назначение
Имя ресурса	любое доменное имя
Источник	директория из структуры хранилища файлов ИКС, в которой будет располагаться содержимое сайта. При необходимости, возможно создать новую папку в каталоге
Описание	краткое описание ресурса, которое будет отображаться в списке веб-ресурсов, а также в хранилище файлов рядом с соответствующей папкой

Флаг «Разрешить листинг директории» позволяет серверу отобразить список всех файлов и папок ресурса, в случае если в корневой папке не обнаружены индексные файлы index.html или index.php.

Флаг «Разрешить выполнение PHP скриптов» разрешает серверу выполнять на html-страницах php-скрипты.

Раскрывающийся список «Кодировка по умолчанию» позволяет задать значение кодировки отображаемых html-страниц ресурса по умолчанию.

Дерево «Права доступа» позволяет определить список пользователей, имеющих доступ к чтению и записи на этом ресурсе.

Установка флагов «Гостевой вход» позволяет просмотр и запись любым источником.

Права доступа

Имя ▲	Логин	Чтение	Запись
📁 Корневая группа		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
📁 Муми-дол		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
📁 Мумики		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
📁 Снорки		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
👤 Морра		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
👤 Снусмумрик		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
👤 Туге Янссон	root	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Гостевой вход		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Виртуальный хост

Основной ресурс при создании сайта - виртуальный хост. Для добавления виртуального хоста необходимо нажать «Добавить» - «Виртуальный хост», откроется диалоговое окно, в котором будет предложено ввести «Виртуальный хост», «Описание» (необязательные параметры) и «Источник» (обязательный параметр). Виртуальный хост аналогичен имени веб-ресурса, но должен содержать доменное имя сайта, на которое он будет отвечать по http-запросу. Для корректной работы виртуального хоста в большинстве случаев требуется настройка dns-зон доменного имени.

Настройка виртуального хоста схожа с настройкой веб-ресурса. Кроме указанных настроек, в виртуальном хосте можно также настроить следующие параметры:

☒ Создать ссылку для www.myhost.ru

☐ Использовать Web Application Firewall

Флаг «Создать ссылку для *www.%domainname%*» предназначен для настройки DNS-записей для приема http-запросов как на имя сайта, указанное в названии, так и на него же с добавлением домена WWW.

Флаг «Использовать Web Application Firewall» подключает модуль [Web Application Firewall](#)

Настройки HTTPS

- ☐ Использовать настройки веб-сервера
- ☐ Использовать сертификат LetsEncrypt
- ☒ Указать сертификат вручную:

(нет)

☐ Перенаправлять с HTTP на HTTPS

☒ Создать запись на DNS-сервере

Блок «Настройки HTTPS» предназначен для выбора для использования общих настроек веб-сервера, сертификата LetsEncrypt, либо указания данному сайту заранее созданный в соответствующем модуле сертификат. Указание сертификата вручную активирует флаг «Перенаправлять с HTTP на HTTPS», необходимый, чтобы данный сайт всегда работал по защищенному соединению.

Флаг «Создать запись на DNS-сервере» создает зону для данного хоста, а также записи на DNS-сервере ИКСа:

myhost.ru.		
myhost.ru.	NS (авто)	ns1.myhost.ru.
@.myhost.ru.	A	192.168.170.246
ns1.myhost.ru.	A	192.168.170.246
www.myhost.ru.	CNAME	myhost.ru.

Также, как и веб-ресурс, вы можете настроить уровень доступа пользователей (только чтение) к виртуальному хосту.

Виртуальный хост с перенаправлением

Добавление виртуального хоста с перенаправлением

Виртуальный хост	Описание
<input type="text" value="test.local"/>	<input type="text" value="тестовая страница"/>
<input checked="" type="radio"/> Перенаправлять HTTP на адрес	
<div><div>http://</div><div><input type="text" value="myhost.ru/src/test.html"/></div></div>	
<input type="radio"/> Перенаправлять HTTP на HTTPS	
Перенаправлять HTTPS на адрес	
<div><div>http://</div><div><input type="text" value="(не использовать)"/></div></div>	

Для добавления виртуального хоста с перенаправлением необходимо нажать «Добавить» - «Виртуальный хост с перенаправлением», откроется диалоговое окно, в котором будет предложено ввести «Виртуальный хост», «Описание» (необязательные параметры) и адрес для перенаправления (обязательный параметр).

Выбор режима перенаправления «Перенаправлять HTTP на адрес» активирует поле для ввода адреса, на который будут перенаправляться http-запросы, «Перенаправлять HTTP на HTTPS» - перенаправляет http запросы на https.

Поле «Перенаправлять HTTPS на адрес» предназначено для ввода адреса, на который будут перенаправляться https-запросы.

В качестве адресов для перенаправления возможно указывать:

- IP-адрес;
- домен, в том числе русскоязычный;
- <домен:порт>;
- <путь_до_файла>.

Настройка флагов «Создать запись на DNS-сервере» и «Использовать Web Application Firewall» аналогична соответствующим флагам виртуального хоста.

Ссылка на виртуальный хост

Добавление ссылки на виртуальный хост

Ссылка *	Описание
<input type="text" value="blablabla.com"/>	<input type="text"/>

Виртуальный хост *

☒ Создать запись на DNS-сервере

Добавить

Отмена

Если на ИКС создан виртуальный хост, и необходимо, чтобы он отвечал на запросы по другому доменному имени, можно воспользоваться ссылкой.

Для добавления ссылки необходимо нажать «Добавить» - «Ссылка на виртуальный хост», откроется диалоговое окно, в котором будет предложено ввести «Ссылку», «Виртуальный хост» (обязательные параметры) и «Описание» (необязательный параметр).

В качестве ссылки необходимо указать имя псевдонима, а поле «Виртуальный хост» выбрать из списка созданных виртуальных хостов тот, к которому будет относиться данная ссылка.

Настройка флага «Создать запись на DNS-сервере» аналогична соответствующему флагу виртуального хоста.

LetsEncrypt

После создания виртуального хоста, если был выбран сертификат LetsEncrypt, будет отображена кнопка «Получить сертификат». Для того чтобы получить сертификат успешно, ИКС должен быть зарегистрирован, так как в запросе для LetsEncrypt будет указан электронный ящик, который клиент указал при активации ИКС.


Так же должны соблюдаться критерии получения сертификата от LetsEncrypt: Должна быть А запись (проверить можно запросив у Google: nslookup <TARGET_DOMAIN> 8.8.8.8), которая ведёт до WEB сервиса ИКС; доступен для подключения HTTP порт.

База данных

Каждый раз, когда создается новый веб-ресурс или виртуальный хост, в сервере баз данных MySQL за ним закрепляется база данных, с которой может взаимодействовать сайт, расположенный на ресурсе, посредством php-запросов.

Для того, чтобы увидеть параметры базы данных ресурса, необходимо выделить его в общем списке и нажать кнопку «База данных».

Информация о базе данных


myhost.ru

Имя базы данных: db_d0735a48
Пользователь: user_d0735a48
Пароль: 10a302c

Скачать базу

Очистить базу

Загрузить базу

Ок

Откроется диалоговое окно с параметрами подключения к базе данных: имя базы, логин и пароль для подключения. Эти параметры необходимо использовать для подключения к базе из php-скриптов. Также в окне отобразятся три функциональные кнопки:

- Кнопка «Скачать базу» предназначена для экспорта дампа базы данных ресурса.
- Кнопка «Очистить базу» предназначена для очистки базы данных ресурса.
- Кнопка «Загрузить базу» предназначена для загрузки дампа рабочей базы данных. При нажатии будет открыто новое диалоговое окно, в котором будет предложено выбрать файл дампа для загрузки, кодировку дампа, а также отметить флаг, определяющий сохранность предыдущих данных в базе после загрузки.

Загрузка базы данных в ИКС происходит асинхронно, это позволяет продолжить работу с ИКС не дожидаясь окончания загрузки.

Процес загрузки будет показан с права сверху. Во время загрузки кнопки «Редактировать», «Выключить», «Удалить», а так же «База данных» становятся недоступными.

Отменить загрузку базы возможно через кнопку «Загрузка файлов» на верхней панели главного меню.

Журнал

[Веб-сервер](#) [Настройки](#) [Веб-ресурсы](#) [Журнал](#)

30.10.2019 - 30.10.2019 [Сегодня](#) [Неделя](#) [Месяц](#) [Другой период](#) [↺](#)

[↑ Экспорт](#) [Удалить логи](#) [🔍](#)

↓ ↑

[mpm_prefork:notice] [pid 73352] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
10:31:08

[mpm_prefork:notice] [pid 44205] AH00163: Apache/2.4.41 (FreeBSD) configured -- resuming normal operations
10:31:08

[core:notice] [pid 44205] AH00094: Command line: '/usr/local/sbin/httpd -D NOHTTPACCEPT'
10:31:08

nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://127.0.0.1: Can't contact LDAP server
10:32:31

nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://127.0.0.1: Can't contact LDAP server
10:32:31

Вкладка «Журнал» отображает сводку всех системных сообщений службы «Веб-сервер» с указанием даты и времени.

Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение) - зеленым, предупреждения - желтым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска, а также возможность выбора периода отображения журнала событий.

По умолчанию журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи».

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:web&rev=1593419834>

Last update: **2020/06/29 11:37**

