

Веб-интерфейс


Вход в веб-интерфейс

После установки для входа в веб-интерфейс управления на любом компьютере из вашей локальной сети, в браузере необходимо ввести ip-адрес сервера, который вы указывали при [установке](#).

В качестве браузера мы рекомендуем использовать *Mozilla Firefox* или *Google Chrome*.



После этого, начнется процесс загрузки веб-интерфейса и появится окно ввода логина и пароля.




При первом входе в веб-интерфейс, необходимо использовать логин **root** и пароль **00000** (пять нулей).

Также, в окне авторизации находится ссылка на [веб-интерфейс почты](#) и [утилиту авторизации](#).

Главная страница

Собственно веб-интерфейс разделен на две части. В левой находится список модулей системы, а в правой - окно текущего модуля. При первом входе ни один модуль еще не открыт, поэтому вы видите главную страницу системы.



Внимание! Настоятельно рекомендуется поменять пароль администратора сразу же после первого входа в систему. В противном случае, к интерфейсу управления ИКС смогут получить доступ посторонние лица.

Виджеты

Главная страница веб-интерфейса представляет собой систему виджетов, отображающих актуальную информацию о системе.


Виджет	Информация	Возможные действия	Переход	Зависимые службы
Пользователи	Общее количество, количество активных, заблокированных и отключенных пользователей	Добавить пользователя, импортировать пользователей	Пользователи, Роли, Монитор соединений, Журнал ICQ	-
Статистика	Размер входящего и исходящего трафика за текущие день, неделю и месяц	Включить/отключить статистику	Отчеты	Статистика, Счетчики
Безопасность и ограничение доступа	Число совершенных атак и обнаруженных вирусов	Включить/выключить систему безопасности	Прокси, Наборы правил, Категории правил, Межсетевой экран (правила), Прокси (настройки)	Прокси, HTTP-фильтр, Межсетевой экран, Детектор атак, Антивирус, Антивирусный прокси-сервер

Провайдеры и сети	Провайдер по умолчанию, пинг до шлюза по умолчанию, средняя загрузка интерфейса, количество VPN - подключений	Запустить мастер настройки сети	Провайдеры и сети, VPN (список доступа), Статистика, Сетевые утилиты)	-
Почта и джаббер	Количество обработанных писем (отправленных, полученных, отправленных в спам, обнаруженных вирусов)	Включить/выключить почтовую систему, Добавить почтовый ящик	Почта: главная страница, домены и ящики, фильтры, адресная книга, почтовая очередь, статистика	Почтовый сервер, Хранилище почты, Сборщик почты, Джаббер
Веб и файловый сервер	Количество виртуальных хостов, оставшееся свободное место на диске	Включить/выключить файловый сервер, добавить виртуальный хост, подключить жесткий диск	Хранилище файлов, Веб (ресурсы), Сетевое окружение (идентификация), Веб (журнал)	Веб, FTP-сервер, Сетевое окружение
Телефония	Включить/выключить телефонию	Добавить номер, добавить факс	Телефония (телефоны, правила, журнал звонков)	Телефония
Мониторинг и обслуживание	Загрузка процессора, оперативной памяти, системы, время до конца демо-версии (если система не активирована)	Включить/выключить мониторинг системы, создать резервную копию, добавить жесткий диск	Мониторинг, Обновления, Время и дата, Системный журнал	Мониторинг состояния системы, Системные уведомления
Лента сайтов и лента поисковиков	Выводят последние сообщения в соответствующих отчетах.			
Системный журнал	Показывает последние события системы			

Все виджеты обновляются в реальном времени.

Журнал запросов

В правом нижнем углу интерфейса находятся еще несколько информативных элементов.



Индикатор выполнения текущей операции показывает какая операция производится системой в текущий момент и ее степень готовности в процентах.

Журнал запросов открывает сводку последних системных операций.

Непрочитанные системные сообщения иконка показывает количество непрочитанных системных сообщений с момента последнего входа в систему. При нажатии на нее в отдельном всплывающем окне показывается последнее непрочитанное сообщение.

Версия системы показывает текущую версию ИКС. При нажатии переходит в раздел [О программе](#).

После первого входа в веб-интерфейс необходимо провести [первичную настройку системы](#).

From: <https://doc.a-real.ru/> - Документация

Permanent link: https://doc.a-real.ru/doku.php?id=%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81

Last update: 2020/01/27 16:28

