
2025/11/30 07:47 1/3 Синхронизация

# Синхронизация

Модуль «Синхронизация» расположен в Меню «Пользователи и статистика». Данный модуль предназначен для управления и настройки службы синхронизации «ИКС». Модуль имеет четыре вкладки: «Служба синхронизации пользователей», «Настройки», «Пользователи» и «Журнал».

# Служба



На вкладке «Служба синхронизации пользователей» представлен статус службы (запущен/выключен/не настроен), кнопки «Включить» / «Выключить» и журнал событий за текущую дату.

# Настройки

### Last update: 2020/04/20 11:33


# ООО "Организация" > Служба синхронизации пользователей > Настройки Служба синхронизации пользователей | Настройки | Пользователи | Журнал У вас настроена синхронизация пользователей с LDAP-сервером. Настройки подключения к LDAP-серверу можно изменить на странице настроек авторизации LDAP LDAP-группа DC-office,DC-domain,DC-ru У далять неиспользуемые синхронизированные наборы правил Частота обновлений (мс) 10000

На данной вкладке возможно задать необходимые LDAP-группы, флаг «Пропускать пустые группы при синхронизации» и частоту обновлений с сервером LDAP. Все настройки аналогичны настройкам при импорте Пользователей.

Настройки подключения к LDAP-серверу (IP, имя домена итд), расположены в Настройках синхронизации.

### Пользователи


В случае необходимости установки шифрованного канала между LDAP-сервером и «ИКС» необходимо установить флаг «Secure LDAP» и выбрать сертификат из модуля сертификатов «ИКС». Стоит отметить, что данный сертификат должен быть установлен на LDAP-сервере. При создании сертификата на «ИКС» стоит выбрать в поле «Тип сертификата» - «Конечный сертификат», а в поле «Шаблон» - «Сервер».



https://doc-old.a-real.ru/ Printed on 2025/11/30 07:47

2025/11/30 07:47 3/3 Синхронизация

## Журнал



На вкладке «Журнал» отображается сводка всех системных сообщений модуля «Синхронизация» с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение, подключение пользователя) - зеленым, предупреждения – желтым, ошибки - красным. В правом верхнем углу журнала находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи». Также данный журнал отображается в Меню – «Обслуживание» - «Журнал и уведомления» - вкладка «Системный журнал», для отображения журнала необходимо выбрать «Служба синхронизации пользователей».

From:

https://doc-old.a-real.ru/ - Документация

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:ldapsync&rev=1587371590

Last update: 2020/04/20 11:33

