

Индивидуальный модуль пользователя

Индивидуальный модуль или индивидуальная страница Пользователя/группы предназначена для просмотра и редактирования всевозможных настроек для определенного Пользователя/группы. Для того чтобы открыть индивидуальный модуль необходимо в Меню «Пользователи и статистика» - «Пользователи» выбрать интересующего Пользователя/группу и нажать по его имени. Откроется новое окно, в котором будут следующие вкладки: «Состояние», «Сводный отчет», «IP/MAC-адреса», «Правила и ограничения», «Почта и телефония», «Перенаправления», «Статистика», «События».

Состояние

The screenshot shows the 'Состояние' (Status) page for user 'Джон Сноу' (John Snow). The page is part of a management interface for 'ООО "Организация"'. The user is identified as 'Администратор группы - Король Севера'. The page includes a 'Сменить пароль' (Change password) button and a refresh icon. The main content is divided into three sections: 'Общее' (General), 'Статистика' (Statistics), and 'Скорость' (Speed). The 'Общее' section shows the user's status as 'включен' (enabled), login as 'user', and IP address as '192.168.17.30'. The 'Статистика' section shows usage statistics for the day, week, and month. The 'Скорость' section shows current connection speed in bytes/second and packets/second.

Статус:	включен
Логин:	user
Логин для адресной книги:	sp=Джон Сноу, ou=Север, ou=Корневая группа, dc=ics,dc=local
IP-адреса:	192.168.17.30
Описание:	Король Севера

Статистика	Значение	Изменение
За день:	0	0
За неделю:	31.25M	4.49M
За месяц:	31.25M	4.49M

Скорость	Значение	Изменение
Байт/сек:	0	0
Пакетов/сек:	0	0

На данной вкладке возможно: выключить Пользователя (на 5 минут, 30 минут, 1 час, 1 день или задать дату и время до которого будет выключен пользователь) или редактировать (форма редактирования аналогична форме добавления пользователя см.п. 1.1.1). Стоит отметить, что редактирование, выключение или удаление синхронизированных Пользователей из LDAP/AD не возможно. Также на данной вкладке отображается: статус (включен/выключен); логин в «ИКС»; логин для адресной книги; присвоенные IP-адреса Пользователю; статистика за день, неделю, месяц; скорость текущего соединения Пользователя в байт/сек и пакет/сек.

Сводный отчет

Данная вкладка отображает пред настроенный сводный отчет по Пользователю. Который включает в себя: общие данные Пользователя (Статус, Логин, Логин для адресной книги, ip-адреса, Скорость, Статистику за день, неделю, месяц); статистику по часам

входящего/исходящего трафика за текущие сутки; топ 5 ip-адресов или доменов; а также топ 5 категорий, к которым относится наработанный трафик. Вкладка «IP/MAC-адреса». На данной вкладке располагаются кнопки: «Добавить», «Удалить» и «Редактировать». При нажатии на «Добавить» возможно задавать ip-адреса конкретному Пользователю, при этом если Пользователь активен в сети, то «ИКС» определить его mac-адрес. При выделении поля с ip-адресом можно связать заданный ip-адрес с mac-адресом устройства или удалить данную информацию. При задании mac-адреса, если Пользователь активен, «ИКС» автоматически выделить ему ip-адрес. При редактировании или добавлении возможно задать комментарий к ip-адресу или mac-адресу.

Правила и ограничения

Позволяет задавать правила, ограничения, квоты и маршруты аналогично модулю «Наборы правил». По умолчанию установлены правила для роли к которой относится данный Пользователь. Правило по умолчанию удалить не возможно. Вкладка «Почта и телефония». Данная вкладка предназначена для создания телефонного номера или почтового ящика Пользователя.

Перенаправления

Данная вкладка позволяет задать действие при не ответе на телефонный вызов Пользователя. Описание настройки Меню - «Телефония» - «Правила» - «Перенаправления».

OpenVPN

Вкладка «OpenVPN». Отображает доступно ли Пользователю использование OpenVPN соединение. В случае, если не доступно, то во вкладке будет отображено информационное сообщение «Включите OpenVPN-доступ для пользователя в модуле VPN». В случае, если для Пользователя было добавлено разрешение на использование OpenVPN в Меню – Сеть – VPN – вкладка «Пользователи», то станут доступны следующие параметры настройки: флаг «Передать клиенту маршрут по умолчанию» (устанавливает на подключаемом устройстве, в качестве шлюза по умолчанию, «ИКС»); поле «Передать клиенту маршруты до сетей» (позволяет передать Пользователю информацию об указанных LAN); поле «Удаленные сети» (позволяет задать пары IP-адрес/маска, расположенные за устройством Пользователя); поле «Сертификат клиента» (позволяет выбрать конечный сертификат для Пользователя); кнопки «Сохранить», «Обновить» и «Выгрузить сертификаты».

Статистика

Данная вкладка представляет конструктор отчета по Пользователю. Настройка аналогична Меню – «Пользователи и статистика» - «Управление отчетами» - «Конструктор отчетов».

События

Данная вкладка представляет список событий пользователя.

From:

<https://doc.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

https://doc.a-real.ru/doku.php?id=user_mod50

Last update: **2020/01/27 16:28**

