


# Консоль восстановления


## Общие положения

Консоль восстановления - это служебный интерфейс ИКС, работающий в текстовом режиме. Для того, чтобы воспользоваться средствами консоли существуют два способа:

- подключите к ИКС монитор и клавиатуру
- воспользуйтесь любым ssh-клиентом (например Putty) и подключитесь на 22 порт ИКС (в этом случае в разделе [Межсетевой экран](#) → Настройки должен быть разрешен доступ по SSH с хоста, с которого производится подключение), введите логин **recshell**, пароль **recovery** (по умолчанию)




Вы увидите предложение ввести пароль. По умолчанию пароль **recovery**, вы можете изменить его в настройках консоли.



## Настройка сети

Раздел консоли «Настройка сети» содержит следующие пункты меню:




- **Маршрутизация.** Вы можете просмотреть текущую таблицу маршрутизации, удалить какой-либо из маршрутов либо добавить новый.
- **Сетевые интерфейсы.** Проверка и корректировка сетевых интерфейсов ИКС. Вы можете вывести информацию по состоянию каждого из интерфейсов, проверить, подключен ли сетевой кабель (у подключенного интерфейса status: active), верно ли назначены ip-адреса, при необходимости удалить ip-адрес с интерфейса а также назначить новый.
- **Межсетевой экран.** В случае, если ИКС по каким-либо причинам блокирует доступ к веб-интерфейсу, вы можете временно отключить межсетевой экран до устранения причины блокировки. Помните, что вместе с ним отключается и сервис NAT, то есть пропадет доступ во внешнюю сеть у пользователей ИКС.
- **Техническая поддержка.** Позволяет запустить службу технической поддержки в случае возникновения неисправностей.
- **Утилиты (Ping и Tracе).** Позволяют проверить доступность локального или удаленного хоста.

**Важно:** данный раздел консоли восстановления является вспомогательным инструментом для диагностики неисправностей ИКС. Все изменения, произведенные в нем, будут сброшены при любом изменении в веб-интерфейсе ИКС или после перезагрузки.

## Управление сервером

Раздел консоли «Управление сервером» содержит следующие пункты меню:



- **Пароли.** Смена пароля на аккаунт администратора и на вход в консоль восстановления. **Внимание! Будьте осторожны при смене пароля консоли восстановления по**

**умолчанию. Если вы его забудете, восстановить его без удаленного вмешательства службы технической поддержки будет невозможно!**

- **RAID.** Добавление дисков в зеркальный массив.
- **Снимки файловой системы.** Позволяет создать снимок текущего состояния файловой системы и откатиться на него при необходимости.
- **Восстановление резервной копии.** Открывает список созданных ранее резервных копий и позволяет восстановить одну из них.
- **Обновление всех настроек.** Обновление конфигурации ИКС.
- **Перезагрузка.**
- **Выключение.**

From:  
<https://doc.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:  
[https://doc.a-real.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C\\_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F](https://doc.a-real.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

Last update: 2020/01/27 16:28

