

# Создание SRV-записей для Jabber-сервера

В некоторых случаях для обмена информацией между jabber-сервером и клиентом, а также между jabber-серверами требуется дополнительная настройка записей сервера DNS. В основном, это требуется, когда хост, на котором располагается jabber-сервер находится по адресу, который отличается от адреса корневого домена. Так, если ваш jabber-сервер имеет адрес jabber.up4k.loc, а JID имеют вид username@up4k.loc, то запросы от клиентов и других серверов будут приходить на адрес up4k.loc. Во избежание этого в настройках зоны DNS вводятся специальные записи - SRV.

В настоящее время, по стандарту, используются две записи SRV: `_xmpp-client._tcp.domain.tld` для подключений клиента к серверу и `_xmpp-server._tcp.domain.tld` для подключения между серверами. Для старых серверов иногда бывает необходимо указать еще одну запись: `_jabber._tcp.domain.tld`, указывающую на адрес сервера.

The image displays three screenshots of the 'Добавление SRV-записи' (Add SRV record) dialog box, arranged in a 2x2 grid with the bottom-right cell empty. Each dialog box contains the following fields:

- Сервис:** xmpp-server (top-left), xmpp-client (top-right), jabber (bottom-left)
- Протокол:** tcp (dropdown menu)
- Домен:** @ up4k.loc.
- Приоритет:** 0
- Вес:** 10
- Сервер:** jabber .up4k.loc.
- Порт:** 5269 (top-left), 5222 (top-right), 5269 (bottom-left)

At the bottom of each dialog box are two buttons: 'Добавить' (Add) and 'Отмена' (Cancel).

В приведенном выше примере показано, как необходимо настроить записи для DNS-зоны в случае, когда jabber-сервер находится по адресу jabber.up4k.loc.

From:

<https://doc.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

[https://doc.a-real.ru/doku.php?id=dns\\_%D0%B4%D0%BB%D1%8F\\_jabber](https://doc.a-real.ru/doku.php?id=dns_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_jabber)

Last update: **2020/01/27 16:28**

