


Диапазоны адресов

Модуль «Диапазоны адресов» расположен в Меню «Пользователи и статистика». Данный модуль содержит список всех объектов тарификации, по которым «ИКС» ведет учет. По умолчанию созданы следующие категории объектов: DMZ-сети; внешние диапазоны адресов (провайдеры), ИКС, корневая группа (содержит всех заведенных Пользователей «ИКС» и группы, в которых они состоят), локальные сети, пользовательские диапазоны адресов. Все категории объектов, кроме категории «Пользовательские диапазоны адресов», заполняются автоматически из соответствующих модулей и не могут быть изменены в данном модуле. Категория «Пользовательские диапазоны адресов» предназначена для создания объектов тарификации «ИКС», к которым можно применять различные правила и использовать для оптимизации действий в других модулях. В основном окне модуля также присутствует строка поиска и кнопки «Добавить», «Удалить» и «Редактировать».



The screenshot shows the 'Address Ranges' module interface. On the left is a sidebar with navigation links: Пользователи и статистика, Пользователи, Роли, Наборы правил, Категории трафика, Монитор соединений, Диапазоны адресов (selected), Отчеты, Управление отчетами, Синхронизация. The main area has a title 'ООО "Организация" > Диапазоны адресов'. It contains a toolbar with 'Добавить', 'Удалить', 'Редактировать', a search bar 'Поиск...', and a refresh button. A table lists address ranges with columns: Имя (Name), Трафик в день (Traffic per day), and Трафик в месяц (Traffic per month). The table includes rows for DMZ сети, Внешние диапазоны адресов (with sub-items Интернет, Новый провайдер), ИКС, Корневая группа, Локальные сети (with sub-item Новая локальная сеть), and Пользовательские диапазоны адресов (with sub-item Новый диапазон адресов?). Each row shows traffic values with up/down arrows indicating changes.

Для добавления категории «Пользовательский диапазон адресов» необходимо нажать кнопку «Добавить» и выбрать соответствующий пункт. Будет открыто новое диалоговое окно, в котором будет предложено ввести: название диапазона; указать является ли данный диапазон внешним или внутренним; добавить, удалить или импортировать диапазон адресов. По умолчанию любой создаваемый диапазон адресов является внутренним (не тарифицируемым). В качестве примера, внутреннего диапазона адресов, можно привести создание диапазона адресов, предоставляемых оператором связи к своим внутренним ресурсам, которые не тарифицируются оператором и соответственно не оплачиваются по тарифу. Для того чтобы диапазон адресов приобрел статус «внешний», необходимо установить соответствующий флаг «Внешний диапазон адресов» при настройке.

[{{:диапазоны_адресов_rus_2.png?700}} {{:diapazones2.png?nolink&1025x645}}](#)

При добавлении диапазона адресов допускаются следующие варианты: произвольные IP-адреса (например, 192.168.1.123), подсети (например, 192.168.1.1/24 или 192.168.1.1/255.255.255.0), доменные имена (например, ya.ru), диапазоны (например, 192.168.1.53-192.168.1.87). Если диапазон адресов слишком велик, чтобы вводить их по одному в веб-интерфейсе «ИКС», возможно загрузить его из текстового файла формата *.txt нажав «Импорт». В нем должны быть перечислены с каждой новой строки: ip-адреса, подсети, доменные имена или диапазоны.

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**



Permanent link:
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:diapazones&rev=1572553556>

Last update: **2020/01/27 16:28**