
Настройки jabber-сервера

Модуль «Настройки» расположен в Меню «Jabber». Данный модуль предназначен для настройки jabber-сервера.

Общие настройки



Поле **«Порт»**. Является обязательным полем, позволяет задать/изменить порт, на котором работает jabber-сервер.

Флаг **«Автоматически создавать разрешающее правило»**. Установив данный флаг, в firewall ИКС будет добавлено разрешающее правило для доступа к указанному порту, на всех сетевых интерфейсах.


Поле **«Администраторы»**. Если поле пустое, то комнаты может создавать любой Пользователь. Соответственно администратором комнаты станет тот Пользователь, который ее создаст. В поле возможно указать только заведенные на ИКС jabber-аккаунты. Указанный аккаунт/аккаунты всегда будут администраторами в любой создаваемой комнате. Поле **«Сертификат SSL»**. Необходимо для создания защищенного соединения «клиент-сервер». По умолчанию данные передаются в открытом виде. Чтобы избежать этого, нужно выбрать в поле заранее с генерированный SSL-сертификат для Jabber-сервера. === Настройки Jabber-конференций ==== Конференция - место общения нескольких пользователей jabber. Имеет неповторяющееся в пределах одного сервера имя. Чтобы войти в конференцию, нужно найти соответствующий пункт меню в вашей программе-клиенте. Например, Join Group в Tkabber или Join Groupchat в Psi. Затем ввести имя комнаты и сервер, на котором она находится, например, сопference.up4k.loc. Для того, чтобы создать новую комнату, обычно, нужно просто войти в несуществующую комнату на нужном сервере конференций. Список существующих комнат можно увидеть, используя Service Discovery применительно к серверу конференций.

Last update: 2020/07/09 17:18

Акка	унт	адми	нист	грат	opa
------	-----	------	------	------	-----

Параметр «Аккаунт администратора» определяет пользователя, который всегда будет администратором в любой создаваемой комнате. ==== Сертификат SSL ==== Поле «Сертификат SSL» необходимо для создания защищенного соединения «клиент-сервер». По умолчанию данные по протоколу передаются в открытом виде. Чтобы избежать этого, нужно выбрать в поле заранее сгенерированный SSL-сертификат для Jabber-сервера.

Сертификат SSL



==== Настройки общего ростера ====

Настройки общего ростера:



Флаг «Использовать общий ростер» включает или отключает общий ростер. Флаг «Привязывать пользователей к аккаунтам в общем ростере» отвечает за отображение новых добавленных аккаунтов в общий ростер и, соответственно, у других абонентов в списке контактов. ==== Прокси-сервер для передачи файлов ====

вер для передачи файлов:

пользовать прокси-сервер

¿pec *	Порт*
	5000

Jabber-сервер ИКС поддерживает передачу файлов через прокси-сервер (Out-of-band). Для этого нужно установить флаг «Использовать прокси-сервер», указать внешний ір-адрес ИКС в поле «Адрес», на котором работает Jabber-сервер, который доступен обоим клиентам, желающим передать файл. ==== Сетевые настройки ====

Сетевые настройки:					
✓ Разрешить s2s-соединения					

Флаг «Разрешить s2s-соединения» включает поддержку s2s-соединения

From:

https://doc-old.a-real.ru/ - Документация

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:jabber setup&rev=1594304330

Last update: 2020/07/09 17:18



https://doc-old.a-real.ru/ Printed on 2025/10/27 14:29