

Синхронизация

Модуль «Синхронизация» расположен в Меню «Пользователи и статистика». Данный модуль предназначен для управления и настройки службы синхронизации «ИКС». Модуль имеет четыре вкладки: «Служба синхронизации пользователей», «Настройки», «Пользователи» и «Журнал».

Служба

Служба синхронизации пользователей

Администратор

Служба синхронизации пользователей

Позволяет синхронизировать импортированных из домена пользователей

запущен

Выключить

Журнал

done	09:41:41
no actions	09:41:41
done	09:41:30
no actions	09:41:30

На вкладке «Служба синхронизации пользователей» представлен статус службы (запущен/выключен/не настроен), кнопки «Включить» / «Выключить» и журнал событий за текущую дату.

Настройки

ООО "Организация" > Служба синхронизации пользователей > Настройки

Служба синхронизации пользователей

Настройки

Пользователи

Журнал

У вас настроена синхронизация пользователей с LDAP-сервером. Настройки подключения к LDAP-серверу можно изменить на странице настроек авторизации LDAP

LDAP-группа

DC=office,DC=domain,DC=ru

- Пропускать пустые группы при синхронизации
- Удалять неиспользуемые синхронизированные наборы правил

Частота обновлений (мс)

10000



На данной вкладке возможно задать необходимые LDAP-группы, флаг «Пропускать пустые группы при синхронизации» и частоту обновлений с сервером LDAP. Все настройки аналогичны настройкам при [импорте Пользователей](#). **Настройки подключения к LDAP-серверу (IP, имя домена итд), расположены в [Настройках синхронизации](#).** ===== Пользователи ===== В случае необходимости установки шифрованного канала между LDAP-сервером и «ИКС» необходимо установить флаг «Secure LDAP» и выбрать сертификат из модуля сертификатов «ИКС». Стоит отметить, что данный сертификат должен быть установлен на LDAP-сервере. При создании сертификата на «ИКС» стоит выбрать в поле «Тип сертификата» - «Конечный сертификат», а в поле «Шаблон» - «Сервер».

Организация" > Служба синхронизации пользователей > Пользователи

Администратор

Синхронизации пользователей

Настройки

Пользователи

Журнал



	Логин	Импортировать	Синхронизировать	Почта
...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
жфикс		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Отдел Тестирования		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ф. И.О.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

===== Журнал =====

На вкладке «Журнал» отображается сводка всех системных сообщений модуля «Синхронизация» с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение, подключение пользователя) - зеленым, предупреждения - желтым, ошибки - красным. В правом верхнем углу журнала находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи». Также данный журнал отображается в Меню – «Обслуживание» - «Журнал и уведомления» - вкладка «Системный журнал», для отображения журнала необходимо выбрать «Служба синхронизации пользователей».

From: <https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:ldapsync&rev=1587371565>

Last update: 2020/04/20 11:32

