

# Ограничение скорости

При добавлении откроется окно настроек ограничения скорости. В данном окне расположены следующие поля:

- Направление,
- Адрес назначения,
- Протокол,
- Порт,
- Скорость,
- Включать после (только для HTTP/HTTPS),
- Время действия,
- пункт для установки флага «ограничивать до ИКС»
- выбор для кого применять;

## Добавление правила ограничения скорости

Направление

Входящий

Применять \*

для объекта

Адрес назначения

(любой)

Протокол

(любой)

Порт

(любой)

Скорость \*

256

↑

↓

Кбайт/с

Включать после (только для HTTP/HTTPS)

1024

↑

↓

Кб

☒ Ограничивать до ИКС

Время действия

(всегда)

Добавить

Отмена

Доступные значения и объекты при заполнении полей можно посмотреть наведя на соответствующее поле курсор или выбрать из выпадающего списка, заведенные на «ИКС» значения и объекты. Применение данного правила может трактоваться тремя способами (в зависимости от выбора к кому оно применимо):

Способ	Действие
--------	----------

Для объекта	Применяется к группе или Пользователю. При таком способе ограничения, каждая группа (даже если содержит другие подгруппы) получает ограничение скорости указанное в правиле.
Для каждого пользователя	Применяется к группе или Пользователю. При таком способе ограничения, каждый Пользователь, в том числе и в группах, получает ограничение скорости указанное в правиле.
Для каждого ip	Применяется к группе или Пользователю. При таком способе ограничения, каждый ip-адрес, записанный за Пользователем (или за Пользователями в группе), получает ограничение скорости, равное указанному в правиле.

При установке флага «Ограничивать до ИКС», правилом также будут учитываться соединения входящие на «ИКС» (например, при доступе к ftp-ресурс или графическому интерфейсу).

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:

[https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:user\\_pipe&rev=1573395752](https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:user_pipe&rev=1573395752)

Last update: **2020/01/27 16:28**

