

Настройки jabber-сервера

Модуль «Настройки» расположен в Меню «Jabber». Данный модуль предназначен для настройки jabber-сервера.

Общие настройки

ООО "Организация" > Jabber >

Порт*

5222

☐ Автоматически создавать разрешающее правило

Администраторы

master@new.local x

Сертификат SSL

serv x

Поле «**Порт**». Является обязательным полем, позволяет задать/изменить порт, на котором работает jabber-сервер.

Флаг «**Автоматически создавать разрешающее правило**». Установив данный флаг, в firewall ИКС будет добавлено разрешающее правило для доступа к указанному порту, на всех сетевых интерфейсах.

Поле «**Администраторы**». Если поле пустое, то комнаты может создавать любой Пользователь. Соответственно администратором комнаты станет тот Пользователь, который ее создаст.

В поле возможно указать только заведенные на ИКС jabber-аккаунты. Указанный аккаунт/аккаунты всегда будут администраторами в любой создаваемой комнате.

Поле «**Сертификат SSL**». Необходимо для создания защищенного соединения «клиент-сервер». По умолчанию данные передаются в открытом виде. Чтобы избежать этого, нужно выбрать в поле заранее сгенерированный SSL-сертификат для Jabber-сервера.

Настройки Jabber-конференций

Конференция - место общения нескольких пользователей jabber. Имеет не повторяющееся в пределах одного сервера имя. Чтобы войти в конференцию, нужно найти соответствующий пункт меню в программе-клиенте. Например, Join Group в Tkabber или Join Groupchat в Psi. Затем

ввести имя комнаты и сервер, на котором она находится, например, conference.ur4k.loc. Для того, чтобы создать новую комнату, обычно, нужно просто войти в несуществующую комнату на нужном сервере конференций. Список существующих комнат можно увидеть, используя Service Discovery применительно к серверу конференций.

Настройки Jabber-конференций:

☒ Только администраторы могут создавать комнаты

Сертификат SSL

Поле «Сертификат SSL» необходимо для создания защищенного соединения «клиент-сервер». По умолчанию данные по протоколу передаются в открытом виде. Чтобы избежать этого, нужно выбрать в поле заранее сгенерированный SSL-сертификат для Jabber-сервера.

Сертификат SSL



Настройки общего ростера

Настройки общего ростера:

- ☒ Использовать общий ростер
- ☒ Привязывать пользователей к аккаунтам в общем ростере

Флаг «Использовать общий ростер» включает или отключает общий ростер.

Флаг «Привязывать пользователей к аккаунтам в общем ростере» отвечает за отображение новых добавленных аккаунтов в общий ростер и, соответственно, у других абонентов в списке контактов.

Прокси-сервер для передачи файлов

вер для передачи файлов:

пользовать прокси-сервер

Адрес *

Порт *

5000

Jabber-сервер ИКС поддерживает передачу файлов через прокси-сервер (Out-of-band). Для этого нужно установить флаг «Использовать прокси-сервер», указать внешний IP-адрес ИКС в поле «Адрес», на котором работает Jabber-сервер, который доступен обоим клиентам, желающим передать файл.

Сетевые настройки

Сетевые настройки:

☒ Разрешить s2s-соединения

Флаг «Разрешить s2s-соединения» включает поддержку s2s-соединения

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:jabber_setup&rev=1594306677

Last update: 2020/07/09 17:57

